

Převzetí účetnictví v průběhu účet. období

V případech, kdy přebíráme účetnictví, či přecházíme na nový účetní software, je nutné do programu STEREO správně zadat veškeré převzaté stavy účtů. V těchto případech se nejedná jen o počáteční stavy, ale také obraty na účtech.

Správné zadání shora uvedeného je důležité pro následné tvoření výkazů rozvahy, výkazů zisku a ztráty a účetních knih dle požadavků zákona o účetnictví (563/1991 Sb.)

1. Počáteční stavy

Při převzetí účetních dat musíme mít k dispozici (mimo jiné) **počáteční rozvahu**, tzn. stav účtů k datu otevření účetních knih. Stavy účtů z této počáteční rozvahy zadáme v modulu **Účetnictví / Ostatní / Počáteční stavy / Účtů**. Zde můžeme zadat hodnoty pro stranu **Má dáti** nebo **Dal** příslušného účtu v závislosti na jeho povaze (aktivní nebo pasivní).

Počáteční stavy účtů pro období od 01.01.2011						
Účet	Poč.stav MD	Poč.stav Dal	Typ	Sal	Název 1	
011	0.00	0.00	A	N	Zřizovací výdaje	
012	0.00	0.00	A	N	Nehmotné výsledky výzkumu a vývo	
013	0.00	0.00	A	N	Software	
014	0.00	0.00	A	N	Ocenitelná práva	
015	0.00	0.00	A	N	Goodwill	
019	0.00	0.00	A	N	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	
021	0.00	0.00	A	N	Stavby	

Po zadání počátečních stavů a opuštění této agendy se zobrazí hlášení „**Jsou nastaveny počáteční stavy účtů**“. Toto oznámení nás informuje o tom, že počáteční rozvaha je vyrovnaná a tedy správně.

2. Obraty účtů

Druhý krok je zaúčtování příslušných **obratů** do **Účetního deníku**. Tyto obraty doporučujeme pro všechny účty (rozvahové i výsledkové) účtovat pomocí interních dokladů jednotně proti účtu **395 - Vnitřní zúčtování**. Při zadávání si můžeme zvolit, zda bude obrat každého účtu zadán samostatným záznamem (dokladem) nebo zda použijeme jeden záznam v podobě složeného účtování. Možné (a poměrně přehledné) je také použít 4 složené záznamy pro jednotlivé typy účtů - aktiva, pasiva, náklady a výnosy. V tomto případě lze potom interpretovat hodnotu Celkem jako úhrnný obrat účtů daného typu.

Příklad: obrat účtu	221	172000	211	15000	601	487000
	311	211700	321	97000		
	501	18000	331	16700		
	604	116000	521	300000		

