



DUEL – Převodový můstek ze STEREO 21

Převodový můstek z programu STEREO 21 do ekonomického systému DUEL od firmy Ježek software s.r.o.

Vydání Duben 2013 (pro verzi 9.0). Pokud máte novější verzi programu DUEL, může se vzhled a pojmenování některých částí programu lišit.

Copyright © 2013, Ježek software s.r.o.

Převod dat ze STEREO 21 do DUEL 9


Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám bezproblémový převod dat.

Tento převodní program je firmou Ježek software s.r.o. poskytován zdarma jako pomůcka a z jejího užití nevyplynávají pro Ježek software s.r.o. žádné závazky vůči uživateli. Převod probíhá bez jakékoli záruky a firma Ježek software s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za stav převedených dat. Kontrola výsledků a následná práce v programu je zcela v kompetenci a na plnou zodpovědnost obsluhy.

Postup lze rozdělit do následujících 6 kroků:

1. Kontrola a příprava dat v programu STEREO.
2. Stažení a instalace programu pro export dat z programu STEREO.
3. Export dat z programu STEREO.
4. Instalace programu DUEL a založení firmy s exportovanými daty.
5. Doplnění a kontrola parametrů a údržba dat.
6. Porovnání převedených dat s původními záznamy.

Upozornění Tento převodový můstek je mezi verzemi STEREO 21 a DUEL 9.



1. Obecný princip převodu dat

- **Doplnění programu STEREO o exportní aparát** – nejprve je třeba stáhnout a nainstalovat k programu STEREO doplněk, který zajistí export vybraných dat do externího souboru.
- **Export dat z programu STEREO** – v programu STEREO spustíme export dat z aktuálně otevřené firmy (generování exportního souboru s daty je možné i z demoverze programu STEREO, čehož lze využít v případě, kdy nevlastníte licenci k aktuální verzi programu).
- **Založení nové firmy v programu DUEL** – importní aparát je součástí standardní instalace programu DUEL. Vyexportovanou firmu ze Sterea obnovíte jednoduše do programu DUEL pomocí funkce Založení nové firmy.

Upozornění Firmy se z programu Stereo převádí jednotlivě. Hodláte-li převádět více firem, bude nutné následující postup opakovat pro každou.

Upozornění Výsledkem jednoho převodu dat je vždy jedna nově založená firma v programu DUEL. Opakovaným převodem dat jedné firmy nedojde ke spojení dat příslušné firmy v programu DUEL, ale k založení duplicitní firmy.

Tip Převod dat lze bez omezení opakovat. Duplicitní firmy lze jednoduše v programu DUEL smazat.

Tip Nemáte-li zakoupenou aktuální verzi programu Stereo, lze data exportovat i z demoverze Stereo 21, do které data ze starší verze upgradujete.

2. Stažení a instalace převodového můstku

1. Na webových stránkách firmy JEŽEK SOFTWARE, s.r.o. z adresy www.jezeksw.cz/ke-stazeni zvolíme z nabídky Převodové můstky odkaz **STEREO 21 > DUEL 9.0**.


The screenshot shows the JEZEK SOFTWARE website navigation bar with links: STEREO, DUEL, Školení, Firemní řešení, Ke stažení, Podpora, ÚČTO, O firmě. Below the navigation bar, there is a section titled "PŘEVODOVÝ MŮSTEK STEREO 21 > DUEL 9". It includes a date "26.03.2013" and a message: "Při přechodu z programu STEREO na program DUEL máte možnost automaticky převést i svá data pomocí převodového můstku." Below this is a table listing the download files:

	Soubor	Velikost	Popis
	stereo21duel9.exe	0,46 MB	Instalace převodového můstku z programu STEREO.
	stereo21duel9.zip	0,36 MB	ZIP archiv instalačních souborů.
	stereo21duel9.pdf	4,00 MB	Podrobný návod na převod dat.

On the left side of the screenshot, there is a "Dokumenty" section with links: Příručky, Zpravodaje, Návod, Ostatní. Below it is a "Převodové můstky" section with links: ÚČTO 2013 > DUEL 9.0, STEREO 21 > DUEL 9.0, ÚČTO 2009-2012 > STEREO 20.


Na stránce se soubory stáhneme převodní program **stereo21duel9.exe**, uložíme jej na disk počítače a spustíme jeho instalaci.

2. Pomocí známého průvodce nainstalujete doplněk do programu STEREO 21. Operační systém může vyžadovat potvrzení bezpečnostních hlášení.



Hlášení v průběhu instalace doplňku o existenci souborů a jejich eventuálním přepsání potvrdíte kladně - OK.

3. Instalaci dokončete obvyklým způsobem.



2. Co je nutné provést před převodem dat

2.1. V modulu Účetnictví:

Zaúčtovat doklady v agendě Pokladna a Bankovní výpisy.

2.2. V modulu Sklady

Ukončit rozpracované doklady ve všech agendách, případně provést přenos do Závazků a pohledávek a zaúčtování do Účetního deníku.

Je-li sklad účtován metodou A, zaúčtujte skladové pohyby (archivy dokladů a skladové pohyby nebudou do programu DUEL přeneseny, přenáší se pouze ceník položek a jejich aktuální stav je v programu DUEL nastaven jako počáteční stav).

2.3. V modulu Mzdy

Uzavřít rozpracované mzdové období včetně zaúčtování mezd.

Spustit speciální údržbu ve volbě Mzdy/Ostatní/Údržba dat/Přepočet vazeb a nápočtů.

2.4. V modulu Majetek

V agendě Dlouhodobého majetku zkontrolovat, zda veškeré technické zhodnocení je zahrnuto v odpisovém plánu.

2.5. V modulu Kancelář

Ukončit rozpracované doklady v agendě Fakturace a provést jejich zaúčtování do Účetního deníku a přenos do Závazků a pohledávek.


2.6. Ostatní

Spustit kompletní údržbu dat


Vytvořit zálohu dat převáděné firmy!

3. Export dat z programu STEREO

Upozornění Pro export archivu mezd je nezbytně nutné spustit před převodem dat operaci v menu programu **Mzdy / Ostatní / Speciality / Export archivu mezd pro DUEL**, až poté lze přistoupit k dalšímu kroku.



Pro spuštění převodového aparátu přejděte v menu programu STEREO do **Ostatní / Speciality / Export dat pro DUEL**.



Upozornění V případě, že používáte program Stereo v síťovém režimu, provádějte export dat ze serveru, který je v lokálním režimu.

Ano/Ne =
U síťové instalace by měl být převod spouštěn na serveru. Pokračovat ?

3.1. Podprogram pro převodový můstek

Spuštěný podprogram pro převod dat do programu DUEL má jednoduché menu:

Parametry	E
Výběr souborů	.
Kontrola vazeb	.
Export	.

3.1.1. Parametry – slouží k upřesnění nastavení převodu dat

Parametry exportu

PARAMETRY EXPORTU DAT PRO DUEL

Způsob převodu zkratk adres : 1 1 - beze změny
2 - pro čísla doplnit nuly
3 - prvních 10 znaků názvu

Odstranit duplicity v katalogu : A Mohou vzniknout při převodu položek, které mají na různých skladech stejné číslo

Způsob převodu češtiny : 3 1 - bez diakritiky
2 - polo CZ
3 - včetně českých znaků

(Při některých nastaveních bohužel MS SQL 2000 při importu dat špatně interpretuje CP-852 i Win-1250. Proto v těchto případech doporučujeme nastavit hodnotu 2)

Převádět i volné texty : A (Vypněte, pokud jsou volné texty poškozené a působí problémy)

Způsob převodu zkratk adres

- 1 beze změny (Zkratka záznamu z adresáře firem a osob nebude změněna)
- 2 pro čísla doplnit nuly (Numerická zkratka záznamu z adresáře firem a osob bude zleva doplněna nulami pro snadnější třídění adres v programu DUEL. Hodí se pro adresy, které mají ve zkratkách pouze numerické znaky. Zkratky adres, které mají zkratku alfa-betickou, nebudou nulami doplněny.)
- 3 prvních deset znaků názvu (Zkratky všech záznamů v adresáři firem a osob budou nahrazeny prvními deseti znaky z názvu firmy. Hodí se v případech, kdy nadále nechcete používat numerické označování)

Tip Zvažte jak naložit se stávajícím označováním adres, program DUEL nové záznamy do adresáře automaticky nečísluje, jak je tomu v programu STEREO. V programu DUEL je obvyklé používat jako zkratku firmy část názvu.

Odstranit duplicity v katalogu (Sklady - Ceník)

Parametr řešící duplicitu položek v případě, že používáte v modulu Sklad více skladů. **A** = Program duplicitní položky nesmaže, ale doplní k číslu zboží, respektive identifikaci, označení skladu.

Tip Duplicitní položky jsou ty, které nesplňují shodu v údajích Číslo, Název, Kód položky (EAN).

Způsob převodu češtiny


- 1 bez diakritiky
- 2 polo CZ
- 3 včetně českých znaků - Doporučeno včetně všech českých znaků (ě,š,č,ř,ž,ý,á,í,é)

Převádět i volné texty

Nastavení, zda převádět i volné texty (poznámky u jednotlivých záznamů). Nepřevádět v případě poškozených textů – pokud program opakovaně hlásí chyby při údržbě dat. Obvykle soubor *.T00 je poškozen. V jednotlivých modulech programu STEREO je k dispozici **Údržba dat / Údržba volných textů**, která odhalí případné problémy s volnými texty.

3.1.2. Výběr souborů

Umožňuje upřesnit, které soubory chcete exportovat. Ve sloupci Výběr doplňte k požadovaným souborům písmeno „A“. Dále pokračujte klávesou ESC.



Upozornění V případě, že hodláte převádět i archiv mezd, ponechte výběr „N“ u položky Korekce pro výpočet průměrů!

3.1.3. Kontrola vazeb

Provede kontrolu vazeb záznamů na existenci použitých hodnot z číselníků.

Kontrolují se doklady v účetním deníku, závazcích a pohledávkách, archivu minulých let i archivu datových závěrek.


Tip Pokud program při kontrole narazí na chybějící vazby, zobrazí jejich seznam v tiskové sestavě, kterou můžete použít pro nápravu stavu a doplnění chybějících hodnot do patřičných číselníků nebo ke konzultaci s našimi techniky na lince technické podpory.



Doporučení V převodu dat nepokračujte, pokud program zobrazuje chybějící vazby.

3.1.4. Export

Zahájí tvorbu souboru s daty pro import do programu DUEL. Zobrazené hlášení potvrďte „A“ – Ano.



Po dokončení exportu program zobrazí informaci o vytvářeném souboru jmenofirmy.jsf . Po potvrzení bude soubor uložen do podsložky DUEL složky programu STEREO implicitně C:\STEREO21\DUEL\.



Tip Soubor lze uložit do individuálního umístění po doplnění cesty v dosovské konvenci např.: X:\abcd5678.jsf


4. DUEL – založení firmy s exportovanými daty

Pokud nemáme nainstalovaný program DUEL, nainstalujeme jej podle pokynů Úvodní příručky, kterou jsme obdrželi společně s programem, nebo si ji stáhneme z webových stránek na adrese www.jezeksw.cz/soubory-ke-stazeni/dokumenty/prirucky/duel-uvodni-prirucka.pdf.

1. Po nainstalování, registraci a přihlášení do profilu (viz příručka) založíme novou firmu kliknutím na tlačítko **Založit novou firmu** v Úvodním průvodci nebo stejnojmenné tlačítko v horním pásu karet.



nebo




2. Objeví se průvodce, ve kterém postupujeme stiskem tlačítka **Další**. Z nabídky založení nové firmy zvolíme variantu – **Data z programu ÚČTO**.




3. Při zakládání v průvodci nejprve:

- Zadáme název zakládané firmy,
- Nastavíme režim Podvojně účetnictví,
- Na následující stránce Průvodce založením nové firmy pro zadání názvu importovaného souboru stiskněte tlačítko pro nalistování souboru (se třemi tečkami) a vyhledejte soubor s daty pro import, implicitně C:\STEREO21\DUEL\jmeno_firmy.jsf
Vybraný soubor s daty převáděné firmy přeneste do Průvodce stiskem tlačítka **Otevřít** a pokračujte dále.




4. Po stisknutí tlačítka Dokončit v průvodci založením nové firmy program DUEL založí firmu se zadaným jménem a naplní ji převáděnými daty z programu STEREO.



Poznámka Nově založená firma není zaregistrována a platí pro ni omezení demoverze. Pro odstranění omezení nově založenou firmu na výzvu programu zaregistrujeme. Zaregistrování firmy můžeme provést i později zaškrtnutím v agendě **Změna licence** (nalezneme ji na pásu karet na kartě **Nápověda**).




Nezaregistrovaná firma je v programu označena nápisem Demoverze (např. na spodním stavovém řádku, v záhlaví programu vedle názvu otevřené firmy i v seznamu firem v agendě Změna licence).



5. Doplnění a kontrola parametrů a údržba dat


Po načtení dat otevřeme převedenou firmu tlačítkem **Otevřít firmu** v horní nabídce nebo kliknutím na tlačítko **Otevřít firmu** v průvodci.



Po otevření se nám zobrazí domovská stránka **Průvodce otevřenou firmou**.


5.1. Údržba dat

Po otevření firmy spustíte Údržbu dat dostupnou rovněž na pásu karet **DUEL / Zpracovávané firmy / Údržba dat / 3 Celková údržba dat**.



5.2. Parametry firmy

Další činností v nové firmě s převedenými daty je naplnění a upřesnění parametrů. Důvodem je rozdílná, respektive vyšší funkčnost programu DUEL. Úpravy provedeme v agendě **Parametry firmy**.



Agendu otevřeme kliknutím na ikonu umístěnou v pásu karet na záložce DUEL nebo pomocí stejné ikony na pravém okraji záhlaví průvodce.

- Ve všech sekcích parametrů firmy (levý sloupec – Parametry firmy, Instituce, Daň z příd. hod., Majetek atd.) doplnit údaje naplněné otazníky převzetím příslušných hodnot z číselníků.
- V sekci Mzdy nastavit mzdové období a dokladové řady pro účtování mezd, obvyklou kategorii poměru.
- V sekci Uzávěrky zkontrolovat / upravit data otevření účetních knih, uzavření účetních knih a datum datové závěrky.

V programu Stereo naleznete tyto hodnoty v menu Účetnictví / Ostatní / Počáteční stavy / Období).

Ježek software DUEL 9.0.2.20901 (Licenční číslo: 12345) - Příkl

DUEL Moduly Agenda Doplnky Zobrazení Nápověda

Nová položka Sestavy Opis Tiskopisy Uložit Zavřít Zavřít vše

Bankovní spojení Dokumenty Média

Parametry firmy Firma

Instituce

Daň z přidané hodnoty

Účetnictví

Kancelář

Majetek

Mzdy

Sklady

Uzávěrky

Správa firmy

STEREO - Parametry firmy

Firma

Zkratka:

Název: S.r.o.

Adresa

Ulice/č.p./č.o.:

Upřesnění:

PSČ/Místo:

Stát:

Spojení

Tel.:

Fax:

Mobil:

E-mail:

Web:

Identifikace

IČ/DIČ: Stát IČ:

Plátce DPH: ☒ Zdaňovací období: Měna:

Obch. rejstřík: Okres:

Hlavní ekonomická činnost

Činnost 1:

Činnost 2:

Klasifikace ekonomických činností

CZ-NACE 1:

CZ-NACE 2:

1. Bankovní spojení 2. Dokumenty 3. Média

X	Hlavní	Název	Bankovní účet	Kód	Spec. symbol
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ČSOB Kč	1234566541	0300	

Tip V první sekci Parametry firmy, ve spodní části formuláře (pod hlavičkou firmy) můžete zadat klávesou „Ins – insert“ nebo v menu programu „+“ Nová položka / Bankovní spojení, všechny Vaše bankovní účty a ve sloupci Homebanking jim přiřadit příslušný formát pro elektronickou komunikaci s bankou.

Tip Druhá sekce parametrů „Instituce“ čerpá údaje z adresáře firem. Proto je vhodné, například u adresy finančního úřadu, zadat všechny bankovní účty (DPH, Silniční daň, DPPO, DPFO atd.) do jedné adresy v adresáři firem na záložku Účty. Pokud jste měli v programu Stereo jednu firmu zadanou v adresáři vícekrát, lze nepoužívané firmy zneaktivnit (smazání není vhodné kvůli ztrátě vazeb).

V modulu Účetnictví:

- Kontrola nastavení počátečních stavů účtů (v Účtovém rozvrhu).
- Kontrola nastavení počátečních stavů dokladových řad (v číselníku Doklady).
- Kontrola počtu vět v agendách ZaP a ÚD.
- Křížová kontrola sestavami Rozvaha, Výsledovka a podobně.

V modulu Sklady:

- Zkontrolovat a dle potřeby upravit parametry založených skladů.
- Dle potřeby upravit/doplnit názvy skladových jednotek.
- Doplnit číselník obrátových slev v DUELu podle STEREO.
- Pokud je nastavena automatická aktualizace dealerských cen, zkontrolovat algoritmy výpočtu.

V modulu Mzdy:

- Číselník pojišťoven – zkontrolovat typ pojišťovny.
- Důsledně zkontrolovat veškeré parametry jednotlivých Kategorii poměrů v číselníku Kategorie pracovních poměrů.
- V Personalistice, v obvyklých hodnotách pro mzdy ZKONTROLOVAT všechny použité BANKOVNÍ ÚČTY.
- V Personalistice, v obvyklých hodnotách doplnit (pokud je třeba) – údaje pro statistiku a výchozí hodnoty pro příchody a odchody.
- V Personalistice, doplnit korekce průměrů, pokud je třeba. U dovolených zkontrolovat/upravit rok, ke kterému se vztahuje nárok, popřípadě doplnit „Typ důchodu“.

Tip Na rozdíl od programu STEREO, je v DUELu doporučeno, u zaměstnance, který má více pracovních poměrů v souběhu nebo po sobě následujících, nezakládat vždy novou adresu osoby do adresáře. S novým pracovním poměrem založte pracovníkovi pouze novou personální kartu, ale použijte jeho existující adresu z adresáře. Zaměstnanec tedy bude mít stejné číslo či zkratku pro více personálních karet. To platí i u souběhu pracovních poměrů, které je třeba po převodu dat ze Sterea tímto způsobem sjednotit!

V modulu Majetek:

- Drobný majetek – převádí se pouze majetek, který není vyřazen.
- Dlouhodobý majetek – zkontrolovat/nastavit typy majetku, vyřešit nehmotný majetek.

V modulu Kancelář:

- V adresáři firem zkontrolovat/upravit názvy firem a právní formu přesunout do samostatného údaje.
- V adresáři firem smazat NEČERVENOU duplicitní adresu vlastní zpracovávané firmy.
- **V agendě Fakturace, u položek, které mají ve Stereu za sazbou DPH příznak „M“ (sazba DPH z minulých let – neaktuální sazba DPH) nebude po převodu do programu DUEL vypočtena daň korektně.**
- V adresáři osob zkontrolovat/nastavit příznak „řidič“

Ve společných parametrech a číselnících:

- V číselníku dokladů zkontrolovat/upravit příznak, zda „Účtovat předpis“


Maloobchod Seznam pokladen

- Založit pokladnu – ze Sterea nebyla(y) převedeny.

Tip Program DUEL obvykle nerozlišuje velká a malá písmena, což může negativně ovlivnit hledání či třídění dle dokladových řad v datech převedených ze Sterea. Proto doporučujeme změnit označení dokladových řad v číselníku Doklady. Týká se to především dokladů s obsahově shodnou zkratkou a rozdílnou velikostí písma, jako jsou „F“, „f“, „Zn“, „zn“, „Zd“, „zd“ (lze upravit například takto: F = fp, f=fv a podobně). Pokud změníte zkratku dokladové řady v číselníku Doklady, program ihned po uložení provede změnu v celém programu včetně archivů.

6. Záloha převedených dat

Po dokončení všech kroků doporučujeme provést zálohu dat firmy pomocí operace v pásu karet **DUEL / Zpracovávané firmy / Zálohování a obnova dat / Operace Ctrl+1 Záloha firmy**.



Narazíte-li v průběhu přenášení dat na jakékoli nesrovnalosti v postupu nebo výsledcích své činnosti, kontaktujte nás na lince technické podpory: 487 525 043, 487 525 743, 487 832 855 (<http://www.jezeksw.cz/o-firme/kontakty/>)

7. Seznam převáděných souborů

Obecné

Bankovní spojení
 Číselník středisek
 Číselník výkonů
 Číselník zakázek
 Číselník skupin DPH
 Číselník skupin mimo DPH
 Číselník druhů účtování
 Číselník měn
 Číselník dokladů
 Číselník států
 Číselník textů
 Číselník pracovišť

Účetnictví

Účtový rozvrh
 Účetní deník
 Rozúčtování
 Závazky a pohledávky
 PS saldokonta
 Doplnění evidence DPH

Kancelář

Adresář firem
 Adresář osob

Archiv faktur - Kancelář
 Položky faktur - Kancelář
 Zálohy faktur - Kancelář

Majetek

Odpisové sazby
 Kategorie majetku
 Dlouhodobý majetek
 Odpisové plány
 Technická zhodnocení
 Daňové odpisy
 Drobný majetek
 Pohyby drobného majetku
 Majetek na leasing
 Splátkové kalendáře

Mzdy

Číselník pojišťoven
 Kategorie poměrů
 Mzdové třídy
 Vzdělání
 Rodinné stavy
 Funkce
 Číselník prací
 Personalistika

Děti
 Dovolena
 Korekce pro výpočet průměrů
 Archiv mezd

Sklady

Seznam skladů
 Druhy pohybů
 Typy zásob
 Jednotky
 Katalog položek
 Položky na skladě
 Kategorie odběratelů
 Zatřídění odběratelů
 Seznam ceníků
 Kategorie v ceníku
 Sklady v ceníku
 Ceny v cenících
 Procentní slevy
 Definice slev
 Kategorie ve slevách
 Výrobní listy
 Položky výrobních listů

Ježek software s.r.o.

Mariánská 3233

470 01 Česká Lípa

Telefon hotline: 487 832 855, 487 525 043, 487 525 743

Telefon Firemní řešení: 487 522 864

Telefon obchod: 487 522 449

Telefon školení: 731 102 712

Fax: 487 524 910

E-mail: duel@jezeksw.cz

www.jezeksw.cz

