LEGISLATIVA » NÁVODY » ŠKOLENÍ » TIPY, TRIKY » SOUTĚŽE » NÁVODY » AKCE



F7FKsu

LEDEN

VYDÁNÍ

INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE



Vážení přátelé,

právě držíte podrobné pokyny k instalaci programu a k převodu dat do nové verze **STEREO 24**. Rádi bychom vám poděkovali za důvěru, kterou jste objednáním programu projevili. Věříme, že vám nová verze v roce 2016 opět usnadní a zpříjemní práci.

Přejeme vám při práci s programem STEREO 24 mnoho úspěchů.



Návod na instalaci upgrade 2016

A – Spuštění instalace

A1 – Spuštění z navigace na CD

 Po vložení CD do počítače se otevře navigace s ikonou INSTALOVAT. V ní pokračujte dále kliknutím na odkaz Instalovat.



2. V dialogu zvolte Spustit (nebo Otevřít).

Pozor, tlačítko Uložit instalaci programu nezajistí! Instalační program se musí spustit!

- 3. V závislosti na zabezpečení systému se mohou objevit další okna. I vnich stiskněte tlačítko (vyberte volbu) **Spustit**. nebo **Ano**.
- 4. Pokračujte podle postupu v bodu B.

A2 – Spuštění přímo, bez navigace na CD

Instalaci lze z CD spustit i přímo a to příkazem X:INSTALL zadaným do nabídky Start/ Spustit... nebo Soubor/ Spusť nebo přímo do příkazového řádku systému DOS. Písmeno X nahradte označením mechaniky ve vašem počítači a stiskněte klávesu Enter.

B – Vlastní instalace

Instalace se provádí stejně pro všechny druhy licencí od volné verze po síťovou prostřednictvím tzv. Průvodce.

V něm tlačítkem **Další** potvrzujete jednotlivé volby. Ve standardních případech není nutno do konfigurace instalátoru zasahovat.

B1 – Instalace programu STEREO

Instalační program otevře okno pro zadání cílového adresáře pro STEREO 24.

Tomão Jeak

S Průvodce instalací - Ježek software STEREO 24	_		×
Zvolte cílové umístění Kam má být Ježek software STEREO 24 nainstalován?			JEŽEKSW
Průvodce nainstaluje Ježek software STEREO 24 do náslen	dující sl	ožky.	
Pokračujte klepnutím na tlačítko Další. Chcete-li zvolit jinou složku, k Procházet.	lepněte	e na tlačít	ko
C:\STEREO24	Pr	ocházet.	

Obvykle není důvod ho měnit. Pokud se rozhodnete zvolit jiný adresář, zadejte jeho název (včetně označení disku) nebo použijte tlačítko **Procházet**.

Verzi 24 instalujte do nového samostatného adresáře!

V tomto okně je uvedeno potřebné volné místo na pevném disku. Zkontrolujte, zda je požadovaná kapacita dostupná.

V dalším kroku volíte název položky, která se vytvoří v nabídce Start. Pokud nechcete nabídku Start programem STEREO 24 rozšiřovat, zaškrtněte volbu Nevytvářet složku v nabídce Start.

STEREO 24 – Návod na instalaci upgrade 2016



B2 – Ikony zástupců na pracovní ploše

Dále se objeví dialog, ve kterém si můžete zvolit, zda chcete vytvořit zástupce programů na ploše.

S Průvodce instalací - Ježek software STEREO 24 –	×
Zvolte další úlohy Které další úlohy mají být provedeny?	JEŽEKSW
Zvolte další úlohy, které mají být provedeny v průběhu instalace produktu Ježek software STERED 24 a pak pokračujte klepnutím na tlačítko Další.	
Vytvoření zástupců: Vytvořit zástupce na ploše	

Nezaškrtnete-li volbu **Vytvořit zástupce na ploše**, program bude nutno spouštět pomocí dávkových (BAT) souborů.

Instalační program dokáže rozpoznat používanou verzi operačního systému (jedná-li se o 32 nebo 64 bitovou verzi) a podle toho vytvoří patřičného zástupce, který je pro 32 bitový systém standardní a pro 64 bitový systém spouští STEREO v prostředí DosBox.

B3 – Vlastní instalace

Další stránka nabízí souhrnné informace, kdy je možno se vrátit Zpět a parametry upravit nebo pokračovat tlačítkem Instalovat.



Průběh instalace je zobrazen stavovou lištou. Dokud nedoběhne do konce a neobjeví se další stránka, instalaci nepřerušujte!



B4 – Úprava konfigurace

Instalační program provede veškeré požadované úpravy konfigurace systému pro běh programu sám.

Pouze v případě, že spouštíte klasický "DOS" instalační program, musíte konfiguraci zkontrolovat a upravit ručně.

Pravděpodobně máte minulou verzi programu, dá se předpokládat, že systémové parametry (včetně parametru FILES) jsou nastaveny. Následující úpravy provádějte v případě, že instalujete na nový počítač nebo po výměně operačního systému. Pro orientaci jsme připravili přehledovou tabulku:

Operační systém	Parametr FILES	Systémová klávesnice
DOS Windows 3.xx Windows 95 Windows 98	Je nastaven v souboru C:\CONFIG.SYS	Vypnout českou klávesnici příkazem KEYB US v souboru AUTOEXEC.BAT.
Windows ME	Je nastaven hodnotou PerVMFiles v sekci [386Enh] v souboru SYSTEM.INI.	Vypnout českou klávesnici (nastavením US) na chlopni Mezinárodní v konfiguračním programu MSCONFIG.
Windows NT Windows 2000 Windows XP Windows Vista Windows 7 / 8	Je nastaven v souboru CONFIG.NT umístěném v adresáři C:\Windows\ System32.	Vypnout českou klávesnici příkazem KB16 US ve spouštěcím souboru programu STEREO (S.BAT, SXP.BAT).

» U systémů Windows NT, 2000, XP, Vista, verze 7, 8 a 10 není po úpravě CONFIG.SYS nebo SYSTEM.INI restart nutný.

B5 – Síťová verze

Pro správnou funkci síťové verze provedte kroky podle přiloženého samostatného návodu a postupu s názvem **Instalace a nastavení programu STEREO pro síťový provoz**.

STEREO spouštěné pod DOSBOXem nelze provozovat v síti. Na počítači s 64-bitovým systémem, je třeba STEREO provozovat ve virtuálním prostředí XPMODE (pro Windows 7) nebo v jiném virtuálním prostředí, kde bude nainstalován 32-bitový operační systém.

Není-li pro vás virtuální prostředí správným řešením, zvažte přechod na program DUEL.

C – Převod dat z předchozích verzí

Cílem je přenesení pořízených záznamů z minulé verze do nové. Převod data zkopíruje do adresáře s novou verzí a na původním místě zůstanou nedotčena. Po ukončení převodu budou obě verze (výchozí i nová verze 24) obsahovat totožná data.

C0 – Princip převodu dat

Po instalaci STEREO 24 jsou připraveny dva nezávislé programy – STEREO a UPGRADE. Vzhledem k tomu, že oba používají stejný runtime PC FANDu, není možné je provozovat současně. Spusťte nejprve UPGRADE a teprve po jeho ukončení STEREO 24.

STEREO 24 umí převést data z verzí 19 až 23. Převod ze starších verzí konzultujte s pracovníky hotline!

C1 – Před převodem dat

Bezproblémový převod je podmíněn určitými opatřeními:

 Uzavření rozpracovaných dokladů – převod nepřebírá rozpracované doklady v agendách Příjemky, Fakturace, Objednávky apod. Pokud je chcete převést, ukončete je a odešlete do archivů. Stejně tak zaúčtujte záznamy z agend Banka a Pokladna v rámci modulu Účetnictví tak, aby byly v Účetním deníku.

STEREO 24 – Návod na instalaci upgrade 2016

- Údržba dat aby byly veškeré vazby v programu zachovány, doporučujeme vám provést kompletní Údržbu dat.
- Kontrola účetního deníku pokud nějaké zaúčtování neodpovídá obvyklým případům, může je v hraničních případech převodní program špatně interpretovat a následně i přenést do nové verze. Pro jejich zachycení ještě před převodem, doporučujeme provést Kontrolu účetního deníku, kterou naleznete v nabídce Ostatní/ Speciality.
- Záloha dat proveďte zálohu dat všech zpracovávaných firem mimo PC (doporučujeme CD nebo tzv. USB flash kartu).

C2 – Vlastní převod

Převodní program spusťte z plochy zástupcem Upgrade nebo příkazem U.BAT, UPGRADE.BAT nebo pro 64 bitové operační systémy U64.BAT, který se nachází vadresáři s novou verzí (pravděpodobně C:\STERE024).



Pokyny k převodu dat
Výběr minulé verze Výběr firem pro převod
Parametry převodu Spustit převod dat

Převodní program obsahuje volby:

- » Pokyny k převodu dat popis doporučených činností.
- Výběr minulé verze po spuštění se prohledá disk a v případě nalezení předchozí verze STEREA se nabídne seznam, z něhož lze klávesou Enter vybrat zdroj k převodu. Vyhledání lze odmítnout a cestu k programu zadat ručně. Cestu zadejte ručně v případě, že se nepodaří minulou verzi vyhledat automaticky.

Pro snazší práci je editační formulář pro zadání cesty podporován klávesou Tab. Po jejím stisku vyberte disk, na němž je hledaná verze uložena a v následujícím okně vyberte příslušný adresář. Jeho výběr potvrďte klávesou Enter.

Ruční hledání verze je ve většině případů rychlejší, ale je potřeba znát umístění programu, z níž mají být data převáděna. Cestu k předchozí verzi lze zjistit ještě před spuštěním upgrade a to kliknutím pravého tlačítka myši na zástupci tohoto programu a výběrem volby Vlastnosti (levým tlačítkem myši). Na záložce Zástupce (pro Windows 95 a 98 se jedná o záložku Program) naleznete tuto informaci v řádku Spustit v.

- » Výběr firem pro převod až do zadání správné cesty k programu je nepřístupná. Je-li cesta správně, otevře se seznam firem zpracovávaných v dané verzi. Nastavením výběru na A – ano určíte, které z uvedených firem budou do převodu zahrnuty. Ostatní firmy budou z převodu vynechány.
- Parametry převodu pro zachování nastavení klávesnice, tiskárny a monitoru v nové verzi stiskněte Enter i na řádku Konfiguraci (FAND.CFG, *.INI). Potvrzení převzetí se projeví změnou slova Ne na Ano. Tak si zajistíte převod nastavení programu i sestav bez nutnosti dalšího ručního nastavování.

Rozhodnete-li se původní nastavení nepřebírat, doporučujeme projít příslušné volby v nové verzi ručně a program znovu přizpůsobit vašim potřebám. Princip nastavování se od předchozích verzí nezměnil.

Přenést lze i uživatelské sestavy a editační formuláře (Vlastní sestavy a Vlastní formuláře). Pokud došlo k individuálním úpravám tiskových sestav, nezapomeňte stisknout klávesu Enter také na řádku Vlastní pohledy a sestavy. Potvrzení převzetí se projeví změnou slova Ne na Ano.

Převod dat po souborech

Převod lze provést i po samostatných souborech. Jedná se o operaci pro odborníky (např. při havárii počítače v průběhu převodu dat), kdy nedojde ke korektnímu dokončení převodu.

Ano/Ne — Převod dat po souborech je určen pro IT specialisty.Pokračovat ? 🛚

Tuto nabídku naleznete ve volbě Parametry převodu / Převod po souborech.



U souborů jsou uvedeny informace o modulu, ve kterém se nachází, o jeho typu (P - parametrický, C - číselník nebo datový), o fyzickém názvu a příznak, zda byl soubor vybrán.

» Spustit převod dat – tato volba spustí převodní aparát.

UPGRADE lze kdykoli spustit znovu a převést dodatečně další firmy. Při opakovaném převodu věnujte pozornost výběru firem. Vyberete-li již jednou převedenou firmu, program přepíše data v nové verzi a vy tak můžete ztratit případné nově pořízené záznamy.

D – Spuštění programu

Spuštění STEREO 24 je řešeno pomocí dávkového souboru S.BAT (S50.BAT, SXP.BAT, SLAN.BAT, S64.BAT ...).

D1 – Vlastní spuštění

 » Spuštění pomocí zástupce – na plochu je vytvořen zástupce Ježeksw Stereo 24.
 Poklepáním na ikonu program spustíte.



I když je připraveno více BAT souborů, zástupce je vždy ve 32 bitových systémech spojen se souborem S.BAT v 64 bitových pak se souborem S64.BAT. Budete-li chtít pro spouštění programu využít jiný dávkový soubor, změňte jeho volání ve Vlastnostech zástupce.

Barvy	Zabezpečení	Podrobn	osti Pi	fedchozí verze
Obecné Zástupce		Možnosti	Písmo	Rozložení
$\mathbf{\mathfrak{S}}$	JežekSW STEF	REO 24		
Typ cíle:	Dávkový so	ubor systému V	lindows	
Umístěnícík	e: STEREO24			
<u>C</u> íl:	C:\STEREC	D24\S64.BAT		
<u>S</u> pustit v:	C:\STEREC	024		
Klávesová zk <u>r</u> atka:	Žádné			
Spus <u>t</u> it:	V normáln ír	n okně		~
<u>K</u> omentář:				
<u>O</u> tevřít umí	stění souboru	Změnit ikonu	Up	řes <u>n</u> it

Vlastnosti naleznete v nabídce po kliknutí pravým tlačítkem myši na příslušného zástupce.

STEREO 24 – Návod na instalaci upgrade 2016

- Spuštění dávkou spočívá v přímém spuštění souboru
 S.BAT. To lze provést různými způsoby, z nichž některé jsou použitelné jen ve vybraných operačních systémech.
 - Spuštění z příkazového řádku zadejte sled příkazů:
 - CD\ CD STERE024 S
 - » Spuštění pomocí volby Start/ Spustit... do otevřeného okna zadejte úplnou cestu, např. C:\STERE024\S.BAT a potvrďte ji Enter nebo stiskem tlačítka OK.
 - » Spuštění z okna Windows k souboru S.BAT se můžete "proklikat" přes Tento počítač. Samozřejmě lze využít i Průzkumník či další souborové manažery.

Při prvním spuštění se kontroluje úplnost přebíraného konfiguračního souboru a dle potřeby se doplní. Kontrolu a případné změny provedte v nabídce Ostatní/ Speciality/ Nastavení prostředí.

D2 – Registrace

Okamžitě po prvním spuštění programu se na obrazovce objeví formulář pro registraci. Do něj zadejte údaje uvedené na registračním lístku, který je součástí dodávky.

Licenční kód (dvě pětiznakové skupiny) je generován na základě informací (jméno, název firmy, použitá licence a počet počítačů). Proto je třeba tyto údaje zadat přesně podle registračního lístku, a to i v případě, že jsou uvedeny chybně. Při jejich korekci program údaje nepřijme a budete muset celý proces opakovat. Nápravu chybných informací vyřešte po registraci dodatečně telefonicky s pracovníky obchodního oddělení.

Registrační údaje lze zadat i bez diakritiky (např. Stepan Kriz místo Štěpán Kříž).

Chcete-li licenční údaje včetně diakritiky, ale nevíte jak zadat např. písmeno ä, postupujte takto: Znak zadejte bez diakritiky a, vraťte se klávesou šipka vlevo tak, aby kurzor blikal pod písmenem. Opakovaným stiskem klávesy F4 dojde k zobrazování písmene s potřebným diakritickým znaménkem ä. Tento postup "doplnění" znamének je obecně platný v celém programu STEREO.



Po zadání registračních údajů je nutno znovu odsouhlasit licenční ujednání. Pokud tento krok neprovedete, budou registrační informace odstraněny a program bude nainstalován pouze jako demoverze.

D3 – Data převedených firem

Po zadání správných registračních údajů program otevře první převedenou firmu a nabídne dokončení převodu dat této firmy nebo všech převedených firem.

— Dokončit převod dat pro — Aktuální firmu Všechny (4) účtované firmy

E – Po převodu

Převodový aparát se v maximální možné míře snaží převzít data z minulé verze v kompletní a nezměněné podobě. Vzhledem k rozdílům mezi minulou a novou verzí je však třeba věnovat zvýšenou pozornost kontrole dat a nastavení parametrů.

E1 – Dokončení převodu dat

Při prvním spuštění musí program provést automaticky celou řadu operací završujících proces převodu.

Je spuštěna první převedená firma a nabídnuto provedení dokončení převodu dat buď pro tuto jedinou aktuální firmu, nebo pro veškeré převedené firmy. V jednotlivých firmách je na závěr vhodné provést Kompletní údržbu dat.

V případě síťové verze provedte na všech stanicích nastavení parametrů v nabídce Ostatní/ Speciality/ Cesty ke sdíleným datům a ověřte, zda se data skutečně sdílí.

E2 – Kontrola dat

Vzhledem k velkému množství změn v nové verzi je třeba provést kontrolu převedených dat.

Kontrolu provedete nejlépe porovnáním stejných tiskových sestav vytištěných z obou verzí programu (z minulé i nové). Nejvhodnější tiskové sestavy pro jednotlivé moduly jsou:

Účetnictví	Rozvaha a Výsledovka (obě sestavy jsou v nabídce Účetnictví / Přehledy)
Majetek	Seznam majetku (Majetek / Výpisy)
Sklady	Zásoby (Sklady / Přehledy / Zásoby)
Mzdy	Seznam zaměstnanců (Mzdy / Zaměstnanci / Tiskové sestavy) Opis po měsících (Mzdy / Archiv / Tiskové sestavy / Seznam mezd) Mzdový list (Mzdy / Archiv / Souhrnné sestavy / Mzdové listy) Rekapitulace (Mzdy / Archiv / Souhrnné sestavy / Mzdové listy)

Naleznete-li při těchto kontrolách nějaké rozdíly, konzultujte je s pracovníky na hotline 487 714 600.

E3 – Kontrola a doplnění parametrů

Při převodu dat z předchozích verzí je potřeba zkontrolovat nastavení parametrů a číselníků ve všech modulech programu. Popis změn v legislativě a návod na kontrolu parametrů naleznete na přiloženém CD nebo na webových stránkách www.jezeksw.cz.

U – Data z programu ÚČTO

Při přechodu z daňové evidence ÚČTO na účetnictví v programu Ježek software STEREO lze využít automatizovaný převod dat.

Převod dat z verze Účto 2015 resp. 2016 do STEREO 24 bude doplněn později a bude ke stažení na www stránkách. Proto je na CD k dispozici verze STEREO 23.08 a instalátor převodového můstku z Účta do této verze.

Chcete-li svá data z daňové evidence Účto 2012-2015 přenést, využijte verzi STEREO 23. Můstek, který umí zpracovat a převést tato data, se spouští souborem ucto_s23.bat.

Převedená data ze STEREA 23 standardním postupem (podle výše uvedeného návodu) upgradujete do verze STEREO 24.