

STEREO - návody a postupy

Možné postupy pro odstranění „zatužení“ programu na 32 bitových operačních systémech Microsoft Windows 7



Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa
Hotline STEREO: 487 525 743
487 525 043
Školení: 731 102 712
Obchod: 487 522 449
e-mail: stereo@jezeksw.cz
www.jezeksw.cz



1. Pokud při běhu programu dochází k zastavení jeho činnosti, kdy program takzvaně „vytuhne“ a je nutné ho nestandardním způsobem uzavřít, je možné upravit vlastnosti chování zástupce tak, že před spuštěním programu určíme, jaké jádro procesoru bude pro běh programu využíváno.

Tento postup tedy platí pouze pro vícejádrové procesory, které jsou však v dnešních počítačích již běžně zastoupeny.

Pro úpravu postupujte takto:

- a) Právým tlačítkem myši klikněte na ikonu pro spuštění programu Stereo a ze zobrazené nabídky vyberte možnost Vlastnosti.
- b) Po zobrazení informačního okna je na záložce Zástupce zobrazen řádek Cíl, který obsahuje informace o spouštěném programu. Při standardní instalaci programu Stereo je naplněn řetězcem C:\STEREO20\S.BAT
- c) Hodnotu údaje Cíl upravte následovně:
C:\Windows\System32\cmd.exe /C start /affinity 1 C:\STEREO20\S.BAT
(UPOZORNĚNÍ: C:\Windows\System32\cmd.exe*/C*start*/affinity*1*C:\STEREO20\S.BAT - znaky * zastupují mezery)
- d) Změny uložte stiskem tlačítka OK v dolní části zobrazeného okna.

Při dalším spuštění programu pomocí jeho ikony již bude využito pouze první jádro procesoru a program by se měl chovat stabilněji.



2. Druhou variantou je využití virtuálního prostředí XP mode i na operačních systémech v 32 bitové verzi (prostředí XP mod je dostupné pouze pro verze Professional a Ultimate).

Instalace doplňku XP mode je detailně popsána v návodu na našich stránkách (<http://www.jezeksw.cz/stereo/nejoblibenejsi-funkce/xp-mode/>).