

STEREO – návody a postupy

Instalace a nastavení programu STEREO pro síťový provoz



Mariánská 3233

470 01 Česká Lípa

Hotline: 487 714 600

Školení: 731 102 712

Obchod: 487 522 449


e-mail: stereo@jezeksw.cz

www.jezeksw.cz

Pro bezproblémový provoz programu **STEREO 24** v síťovém prostředí je třeba provést několik kroků, které zajistí správné nastavení odpovídajících parametrů. Následující návod přináší jejich podrobný popis. Vždy je uvedeno, zda se příslušný krok provádí na serveru, na pracovní stanici nebo na všech počítačích.

1. Určení počítače, který bude server

Nejprve vyberte počítač, na kterém se budou ukládat pořízená data ze všech stanic tzv. **server**. Vybírejte počítač s nejlepší hardwarovou výbavou.



2. Úvodní nastavení serveru

Sdílení disku počítače použitého jako server

Toto nastavení provedte **pouze** na počítači, který je zvolen jako **server**.

1. Na ploše poklepejte levým tlačítkem myši na ikonu **Tento počítač**.



Tento počítač


2. V otevřeném okně v sekci **Jednotky pevných disků** levým tlačítkem myši zvýrazněte **Místní disk C:** (případně jiný disk, na kterém bude nainstalován program STEREO).

Jednotky pevných disků




Místní disk (C:) Místní disk (D:)

3. Po stisku pravého tlačítka myši se otevře nabídka, ze které zvolíte příkaz **Sdílení a zabezpečení**. V dalším okně pak vyberte záložku **Sdílení**.



4. Zde levým tlačítkem myši potvrďte podržený řádek.
5. Změní se vám obsah okna a v jeho spodní části zaškrtněte levým tlačítkem myši oba prázdné čtverečky a pro lepší orientaci i vyplňte pole **Název sdílené položky** (např. C - Stereo)



6. Okno uzavřete tlačítkem **OK**. Dojde k nastavení sdílení. O průběhu vás informuje okno, které se po ukončení samo uzavře. Zbýlé okno nadepsané **Tento počítač uzavřete stiskem levého tlačítka myši na křížku v pravém horním rohu**.

3. Úvodní nastavení pracovních stanic

Mapování serverového disku


Na všech stanicích proveďte následující kroky:

1. Na ploše zvýrazněte levým tlačítkem myši ikonu **Místa v síti** (jedno kliknutí) nebo vyberte z nabídky volbu **Start / Místa v síti**.



Místa v síti

2. Po stisku pravého tlačítka myši se otevře nabídka, ze které zvolíte příkaz **Připojit síťovou jednotku**.
3. V zobrazeném okně v řádku **Jednotka** zvolte písmeno, za kterým není žádný text (doporučujeme vybírat od koncových písmen abecedy a **na všech počítačích volte stejné písmeno**).



4. Stiskněte tlačítko **Procházet**. Zde musíte postupně kliknout levým tlačítkem myši na čtverečky s plusem u řádků **Celá síť**, **Síť Microsoft Windows**, následuje **název firemní sítě**, dále pak **název počítače zvoleného jako server** a na něm pak název sdíleného disku.



5. Zvýrazněte tento řádek a tlačítkem **OK**, volbu potvrďte.
6. Původní okno uzavřete tlačítkem **Dokončit**. Otevře se okno připojeného serveru. To uzavřete stiskem levého tlačítka myši na křížku v pravém horním rohu tohoto okna.

Instalace a nastavení programu STEREO 24 pro síťový provoz

4. Instalace programu STEREO

Nyní **na všech počítačích** (na serveru i na pracovních stanicích) nainstalujte podle návodu program STEREO, ale použijte speciální síťový instalační program **stereo-2400-lan.exe**.

UPOZORNĚNÍ

Tento síťový instalační program naleznete na svém CD disku nebo na [www stránkách](#) v odkaze, který jsme vám zaslali společně s registračními kódy, pokud jste zvolili elektronickou distribuci programu STEREO 24.

5. Nastavení LANNODE

Na všech počítačích (na serveru i na pracovních stanicích) nastavte LANNODE. Tento údaj Vám zaručí správnou identifikaci počítačů v síti.

Aby nebylo nutno zasahovat manuálně do spouštěcího souboru, je připraven tento parametr přímo v programu STEREO. Naleznete jej v nabídce **Ostatní / Parametry / Lokální parametry / Společné parametry / Parametry stanice** v sekci **Sdílení dat v síti LAN**.

```
Sdílení dat v síti lan
Číslo stanice v síti (LANNODE)      : 2 (0..127)
Adresář programu STEREO na serveru : Q:\STEREO24
Tolerovaná odchylka času na serveru : 5 min ( 5)
Čas pro automatické ukončení editace : 20 s (20)
```

Podle zadané hodnoty program automaticky upraví spouštěcí soubory SLAN.BAT a SXPLAN.BAT.

UPOZORNĚNÍ

Číslo LANNODE musí být na každém počítači jiné. Nemusí se jednat o posloupnou řadu, ale nikde nesmí být vyšší než hodnota 127.

6. Založení firmy v programu STEREO

Na všech počítačích (na serveru i na pracovních stanicích) založte shodnou firmu.

- Pomocí zástupce z plochy spusťte program STEREO.
- Na úvodní obrazovce zvolte položku **Ostatní/ Jiná firma** a stiskněte klávesu **F2**.
- Vyplňte požadované hodnoty a potvrďte je klávesou **Enter**.
Na všech počítačích založte firmu se shodným **Názvem** a shodným údajem ve sloupci **Ext**.

7. Nastavení v programu STEREO na stanicích

Pro správné fungování programu STEREO v síťovém provozu je třeba provést **na pracovních stanicích** toto nastavení:

- Pomocí zástupce z plochy spusťte program STEREO.
- Na úvodní obrazovce programu STEREO přejděte do volby **Ostatní/ Parametry/ Lokální parametry/ Společné parametry/ Parametry stanice**.
- Zde nastavte v sekci **Sdílení dat v síti lan** sdílený adresář programu STEREO.
Pomocí **šipky** najedte kurzorem na řádek, stiskněte klávesu **TAB** a zadejte **písmeno jednotky**, kterou jste nastavili v kapitole 3 – Mapování disku.
- Dále nalistujte adresář s programem STEREO a stiskněte **Enter**.
Najděte soubor **STEREO.BAT** a opět potvrďte klávesou **Enter**.
Výsledek bude např.: "X:\Stereo24" nebo "Q:\Stereo24" apod.

Pokud budete používat k pořizování účetních dat i serverový počítač doplňte tento parametr i na serveru.

Ovšem ne s cestou k připojené jednotce, nýbrž s cestou na vlastní lokální pevný disk serveru (implicitně "C:\Stereo24").



Přechod na DUEL není složitý. Více zjistíte na našem webu ...



DUEL

STEREO

PODPORA

Pro uživatele

Hledat na Ježkově

O PROGRAMU STEREO

DEMOVERZE ZDARMA

KALKULAČKA CENY

OBJEDNÁVKA

PŘECHOD NA DUEL

PODPORA

Ke stažení

Víte, že...

Školení

Reference

Doplňky

Partneři

VLASTNOSTI

Účetnictví

Manažerské analýzy

Sklady

Personalistika a mzdy

Majetek

Kancelář ZDARMA

Aktuální verze: 22.06

HOT LINE

487 714 600

stereo@jezeksw.cz

Doporučujeme vám přejít v síti na DUEL!

Vyplatí se vám to v mnoha ohledech. Na nový systém vás zaškolíme a veškerá data si můžete bezplatně převést pomocí převodového můstku. Přejít na DUEL můžete kdykoliv během roku.

Tomáš Ježek

DUEL umí to co STEREO!

Vaše data se celá převedou!

DUEL je za zvýhodněnou cenu!

Vychází z principů STEREA!

Přejít na DUEL můžete kdykoli!

CO TEDY MÁTE DĚLAT?

Zavolejte nám na 487 522 449 nebo jděte na www.jezeksw.cz do volby STEREO / Přechod na DUEL.

**Proč vlastně přecházet na DUEL?
Protože to má v síti velké výhody!**