

Převod dat z programu ÚČTO

Popis instalace a pracovního postupu



Vážení uživatelé,

přinášíme Vám převodní můstek z programu ÚČTO firmy Tichý a spol. do programu STEREO 17. Tento podprogram slouží k usnadnění přechodu z daňové evidence na podvojné účetnictví z pohledu zachování co největšího možného množství dat. Dořešení účetní stránky věci (nastavení počátečních stavů a další náležitostí) je již plně v režii uživatele.

Program převede vybraná data z jednoduchého účetnictví ÚČTO od firmy Tichý a spol. do programu STEREO verze 17. Vychází přitom z pokynů k přechodu z daňové evidence na účetnictví uvedených v příloze č.3 k zákonu o dani z příjmů.

Vzhledem ke stručnosti nové legislativy je vhodné však nahlédnout (i do dnes již neplatné) přílohy č.2 opatření MF čj.: 281/71 702/1995 o účtování fyzických osob v soustavě jednoduchého účetnictví.



Přejeme vám mnoho příjemných chvil strávených s programem STEREO a těšíme se na další spolupráci.

Autorský tým firmy **Ježek software**

Příručka Převod dat z programu ÚČTO do podvojného účetnictví STEREO od firmy Ježek software s.r.o.

Vydání Duben 2009 (pro verzi 17). Pokud máte starší nebo novější verzi programu STEREO, může se vzhled a pojmenování některých částí programu lišit.

Copyright © 2009, Ježek software s.r.o.. Příručka Převod dat z programu ÚČTO do programu STEREO je součástí licence programu a vztahuje se na ní veškerá ustanovení licenčního ujednání.

Převod dat z programu ÚČTO

Popis převodního můstku

Pro správnou funkci programu pro převod je nutné, aby ve složce s programem STEREO 17 byly obsaženy veškeré potřebné soubory.



UCTO_DAT.000	převodní struktury souborů obou programů
UCTO_DAT.T00	převodní struktury souborů obou programů
UCTO_HLP.000	soubor obsahující návod
UCTO_HLP.T00	soubor obsahující návod
UCTO_PAR.000	parametry převodu dat (vznikne po prvním spuštění převodu dat)
Ucto_S17.bat	spouštěcí soubor převodního můstku
Ucto_S17.cat	seznam souborů potřebných pro převod dat a jejich umístění
UCTO_S17.RDB	převodní úloha
UCTO_S17.TTT	převodní úloha

Upozornění: Převodní můstek dodávaný k verzi 17 lze použít pro kopii dat z programů ÚČTO 2007 – 2009.

Příprava dat v daňové evidenci

Upozornění: Před započetím práce doporučujeme provést zálohu všech dat!

Pro úspěšný převod dat je vhodné v programu ÚČTO provést údržbu aditivních vazeb v nabídce **Ostatní/ Speciality/ Údržba souborů/ Aditivní vazby/ Všechny soubory**. Podle seznamu převáděných souborů je dále vhodné zkontovalovat:

Společné soubory (vybrané číselníky, adresář firem)

Není třeba zvlášť připravovat

Účetnictví (závazky a pohledávky)

Zkontrolujte, zda stav závazků a pohledávek odpovídá okamžiku uzavření účetních knih. U všech dokladů by měla být uvedena i jejich čísla a neměly by se vyskytovat duplicity. Při převodu dat bude v zápisech s duplicitním označením dokladu údaj **Doklad** nahrazen prefixem '# a očíslován. Původní označení dokladu bude uvedeno v údaji Poznámka.

Sklady (ceníky, počáteční stavy, klasifikace)

Pokud budete přebírat kromě ceníku i počáteční stav, bude pro každou položku do souboru pohybů vygenerována jedna věta jako počáteční stav. Cena u počátečních stavů bude uvedena podle ceny za jednotku v ceníku ÚČTA, proto před převodem doporučujeme (např. pomocí **Shift+F6** - zpracování skupiny) zajistit odpovídající naplnění tohoto údaje. Jestliže počáteční stavы převedeny nebudou, při údržbě dat skladu po převodu se množství na skladě i skladová cena v ceníku vynulují a nastaví se až podle nových pohybů. Případné počáteční stavы bude možné zadat ručně.

Mzdy (číselníky, personální karty, evidence dětí)

Jestliže budete převádět personální karty zaměstnanců, je bezpodmínečně nutné převést i adresář firem. V opačném případě nedojde k převzetí jména a příjmení zaměstnance a mnohých dalších údajů.

Majetek (karty majetku, odpisy, drobný majetek)

U investičního majetku lze převést i uplatněné daňové odpisy a podle nich vygenerovat také účetní odpisy.


Spuštění převodního můstku

Upozornění: Před samotným převodem dat důrazně doporučujeme provést zálohu dat v obou programech, aby se předešlo jejich případné ztrátě při jakýchkoli problémech, jež mohou nastat při běhu převodní aplikace (výpadek proudu apod.).

Upozornění: Před spuštěním převodu dat z programu ÚČTO do programu STEREO musí být oba programy ukončeny.

Převodní můstek je spuštěn souborem **Ucto_S17.bat**, který nemá vlastního zástupce a je proto nutno jej nalézt např. prostřednictvím ikony Tento počítač, Průzkumníku, Total commanderu či jiného správce souborů přímo ve složce s programem STEREO 17 a spustit jej poklikáním myši.

Poznámka: Je-li okno s převodním můstkem po spuštění příliš malé, lze jej zvětšit do celoobrazovkového režimu stiskem kombinace kláves **levý Alt+Enter** (pokud to operační systém podporuje), případně lze kliknout na vrchní lištu okna, vybrat nabídku Vlastnosti a zde na záložce Písmo zvolit větší rozměr.



Při spuštění nabízí základní obrazovka převodního aparátu základní nabídku, kde jsou aktivní pouze některé z voleb.


- V nabídce **Jak na to** je obsažena nápověda, v níž je podrobný popis a seznam převáděných souborů.
- **Výběr verze (ÚČTO'2009)** zobrazí nabídku verzí programu ÚČTO, z nichž je možno data převádět (v závorce je uvedena zvolená verze).




- Po zvolení požadované verze pro převod je možno pokračovat v **Zadání cesty** k vybrané verzi programu ÚČTO. Vyvolané dialogové okno je vždy přednaplněno obvyklou složkou, kterou využívá program ÚČTO.

Pokud je tento program nainstalován v jiném umístění, je nutno cestu manuálně změnit nebo pomocí klávesy Tab vyhledat. Vyhledání probíhá ve třech krocích:


- 1) Zadání disku, na kterém je program ÚČTO nainstalován.



- 2) Nalezením složky s programem **ÚČTO** a jejím otevřením pomocí klávesy **Enter**.



- 3) Nalezením potřebného souboru **UCTO200x.RDB** a jeho potvrzením klávesou **Enter**.
(písmeno 'x' v názvu souboru nahrazuje poslední číslo z označení verze).



- Provedením výše uvedených operací dojde ke zpřístupnění nabídky **Výběr firem k převodu**, jejímž potvrzením klávesou **Enter** bude zobrazen seznam firem vedených v programu ÚČTO. Každou jednotlivou firmu je možno ve sloupci **Vyb** označit písmenem **A** jako vybranou. Převáděna pak budou pouze data takto označených firem.

Vyberte firmy pro převod			
Adresář	NázevFirmy	Ext	Vyb
FIRMA1	Novotná	09	A
FIRMA2		09	N
HOLOUBEK STEHLÍK & SYN NOVÝ BOR		09	A
{DATA}	Vlastní firma	09	N
.....

- Následnou operací je **Výběr převáděných souborů**. U každého souboru ze seznamu lze nastavit příznak, že má být převáděn.

Společné soubory a číselníky	Adresář firem Číselník textů Číselník výkonů
Účetnictví	Pohledávky a závazky
Sklady (inventář)	Číselník klasifikace Ceník zboží Počáteční stavy zboží Ceník materiálu Počáteční stavy materiálu Ceník výroby Počáteční stavy výroby
Mzdy a personalistika	Číselník prací Číselník pojišťoven Personální karty Evidence dětí
Majetek	Karty investičního majetku Daňové odpisy Účetní odpisy Drobnyj majetek

- Po nastavení souborů pro převod je vhodné pokračovat možností **Parametry převodu**. Tyto parametry jsou nastaveny tak, aby v největší možné míře vyhověli principům používání programu STEREO, ale lze je samozřejmě modifikovat na základě konkrétních požadavků.


Parametry převodu		
Odstranit lomítko z dokladu :	<input checked="" type="checkbox"/>	(A/N)
Odstranit nuly z čísel firem :	<input checked="" type="checkbox"/>	(A/N)
Číslo skladu zboží :	00001	(00001)
Číslo skladu materiálu :	00002	(00002)
Číslo skladu výroby :	00003	(00003)
Datum PS skladů :	01.01.2009	
Převzít nastavení prostředí :	<input checked="" type="checkbox"/>	(A/N)
Měna :	Kč	(Kč)

Jedná se o nastavení následujících voleb:

- Odstranit lomítko z dokladu** – v programu STEREO je možné označovat dokladové řady až pěti znaky a není povinnost používat lomítko. Dokladové řady v číselníku dokladů je nutno upravit až po dokončení převodu dat.
- Odstranit nuly z čísel firem** – vzhledem k tomu, že v programu STEREO je možné do označení zkratky firmy zadávat i písmena, pracuje zadávání, vyhledávání a třídění ve STEREO lexikálně. Proto se nuly před číslem automaticky nedoplňují a doporučujeme je při převodu odstranit.
- Číslo skladu zboží, Číslo skladu materiálu, Číslo skladu výroby** – převod dat ze skladů zboží, materiálu a výrobků je koncipován tak, že všechny ceníkové položky (i jejich počáteční stavů) lze převést do programu STEREO do jednoho skladu. Pokud však byla v jednotlivých agendách v ÚČTO používána shodná ceníková čísla, po převodu budou duplicity vyrazeny. V takovém případě doporučujeme převádět data do oddělených skladů.
- Datum PS skladů** – stav skladu převáděný z programu ÚČTO bude k tomuto datu nastaven jako počáteční stav pro program STEREO.
- Převzít nastavení prostředí** – soubor FAND.CFG obsahuje informace o nastavení PC FANDu - tiskárny, klávesnice atd. Toto nastavení lze převzít.

Upozornění: Konfigurační soubor obsahuje i tabulkou významných dní, která je třeba pro správnou funkci modulu mezd. Protože však v programu ÚČTO není naplněna, převod FAND.CFG se pro uživatele mezd nedoporučuje!

- Po požadovaném nastavení parametrů lze přejít na poslední volbu **Zahájení převodu**.




Převodní program před započetím převodu ještě znova zobrazí upozornění na skutečnost, že převáděná data smažou případně již existující data ve stejné složce v programu STEREO (např. je převáděna složka FIRMA1, která v programu STEREO 17 vytvoří složku, případně smaže data složky FIRMA1.09).



Této skutečnosti je tedy nutno věnovat zvýšenou pozornost, aby nedošlo k nechtěné ztrátě dat.

Průběh převodu dat lze sledovat v okénku, kde jsou postupně zobrazovány převedené agendy spolu s počtem převedených vět. Dokončení jednotlivých firem je opět zaznamenáno ve stejném místě a je zvýrazněno odlišnou barvou písma.




Dokončení převodu

V programu STEREO je po dokončení převodu a ukončení převodního aparátu nutno ještě provést kroky pro korektní dokončení převodu.

Na první z nich upozorňuje ještě převodní můstek před ukončením. Jedná se o nutnost spuštění speciální údržby dat vedoucí k dokončení přeložení struktur programu ÚČTO do struktur programu STEREO.

Tuto údržbu naleznete po spuštění programu STEREO na hlavní obrazovce v nabídce **Ostatní/ Speciality/ Údržba dat po převodu**.



Poznámka: Pokud jste převáděli i modul sklad, doporučujeme při údržbě po převodu povolit přepočet skladové ceny.



Provedením zmínované údržby jsou již vyčerpány možnosti automatického převodu a je vhodné manuálně zkontrolovat a případně opravit další hodnoty.

Parametry účtované firmy

Na rozdíl od programu ÚČTO není řada údajů o účtované firmě uložena přímo v parametrech, ale přebírájí se z adresáře firem. Proto po převodu přejděte do nabídky **Ostatní/ Parametry/ Společné parametry/ Adresa účtované firmy** a zadejte adresu a další údaje, tak aby odpovídaly účtované firmě. Takto provedené změny se automaticky promítou do adresáře firem.

Adresa účtované firmy	E
Nastavení účtované firmy	E
Nastavení programu	E
DPH	E
Sazby DPH	E
Splatnost ZaP	E
Převodní příkazy	E

Společná data

- Adresář firem** - přítomnost "prázdné" firmy (tj. firmy s nevyplněnou zkratkou ZkrFy – v programu ÚČTO firma s číslem '00000') pro blíže neurčené záznamy. V případě, že taková firma v adresáři není, doplňte ji.

Zkratka	Kód	Název firmy	»-IČ	DPH-DIČ
				N
Oddělení			Tel	
Jméno			Fax	
Ulice, čp, čo			Email	
PSČ a místo	00000		Účet	
Stát	EU A Tuzemsko	Měna	Banka	Spec.sym
Splatnost fak.	0	Prodejní ceny	Dluh	0
Poznámka				
Text * ANONYMNÍ FIRMA – nerušit!!!				

- Symboly** - nastavení prefixů pro označování variabilních a konstantních symbolů v nabídce **Ostatní/ Parametry/ Společné parametry/ Nastavení programu**. Doporučujeme používat písmena v a k (případně s lomítkem).

Óznačování dokladů
 Označení (prefix) variabilního symbolu: v (v)
 Označení (prefix) konstantního symbolu: k (k)

Účetnictví

- Číselník dokladů** - doplňte (upravte) tak, aby odpovídalo označení všech vět v ZaP. Důležité je vyplnění typu (Z/P) a účtu, který souvisí s příslušnou dokladovou řadou.
- Závazky a pohledávky** - ověřte zejména označování dokladů. Při převodu dat bude v zápisech s duplicitním označením dokladu údaj **Doklad** nahrazen prefixem **#** a očíslován. Celé původní označení dokladu bude uvedeno v údaji **Poznámka**. Pro lepší orientaci je výhodné seznam ZaP setřídit podle dokladu (**Shift+F5**), problematické zápisu tak budou pohromadě.

Upozornění: Jelikož dokladová řada # v číselníku dokladů neexistuje, je vhodné doklady přečíslovat. K přečíslování dokladů je určena funkce **F10 - Přečíslování** dokladů.

Vzhledem k propracovanějšímu automatickému zpracování DPH zkонтrolujte naplnění tabulky DPH (zejména Typ DPH), zvláště při zahraničních záležitostech. Pokud chcete využívat analytické účty DPH, je nutno upravit také patřičně číselník skupin DPH (**Ostatní/ Číselníky/ Skupiny DPH**).


Kontrolní sestavu naplněných závazků a pohledávek lze spustit např. ze seznamu Závazků a pohledávek po označení všech dokladů (**Shift+F8**) pomocí **Shift+F6 - Kontrola vět**. Opravte zejména závažné chyby, označené kódem **Exxx**. Varování, označená kódem **Wxxx**, jsou pouze upozorněním na nesrovnalosti, které nebrání programu v další práci.

Tiskové sestavy (skupina)	
Rychlé faktury	S
Kontroly vět	S
Opis vět ve formuláři	S
Seznam vět	S
Seznam vět s cizí měnou	S
Kniha faktur	S

- Počáteční stavy účtu** - naplňte podle citované přílohy v nabídce **Ostatní/ Počáteční stavy/ Účtu**. Lze je naplnit i později, ale pro sledování stavu banky a pokladny je vhodné naplnit co nejdříve alespoň účty 211 a 221.

Počáteční stavy	
Účtu	E
Dokladových řad	E
Saldokonta	»
Období	E


- **Počáteční stavy saldokonta** - po kontrole ZaP a číselníku dokladů můžete pro naplnění počátečních stavů saldokonta využít vestavěnou automatickou funkcí v nabídce **Ostatní/ Počáteční stavy/ Saldokonta/ Naplnění z pohl. a záv.**



Sklady

Skladová evidence programu STEREO disponuje různými možnostmi tvorby cen a poskytování slev, které daňová evidence ÚČTO neřeší. Pokud budete chtít používat např. dealerské ceny nebo prodávat maloobchodní pokladnou, doplňte příslušné ceny v ceníkových kartách.

Zkontrolujte nastavení skladových parametrů, z nejdůležitějších uvedme **Metodu účtování (A nebo B)**, **Způsob ocenění** (průměrné nebo pevné ceny) a zda je sklad veden v cenách včetně DPH nebo bez daně.




Upozornění: Každý sklad je fyzicky oddělen a má tedy vlastní parametry!

Dále zkontrolujte číselník druhů pohybů, zejména zda obsahuje druh PS jako počáteční stav. Poté spusťte ve všech skladech v nabídce **Ostatní/ Údržba dat** akci **Přepočet skladové ceny**.

Mzdy

- Personální karty zaměstnanců po převodu doporučujeme důkladně zkonto rovat, aby jednotlivé údaje odpovídaly potřebám nového zaměstnavatele. Pro roční vypořádání daně z příjmů vyplňte podle mezd z ÚČTA základ daně a úhrn zaplacených záloh.
- Pokud potřebujete doplnit údaje o manželce/manželovi, je třeba nejprve pořídit příslušné záznamy do adresáře firem a osob (lze využít odkoku do číselníku pomocí klávesy **Tab**) a tyto potom uvést v personálních kartách.
- U dětí, které mají v ÚČTU nastavený příznak, že se při výpočtu daně z příjmů nemají uplatňovat, nastavte datum, kdy uplatňování vypršelo.

Aktuální mzdové období pro první zpracování měsíčních mezd nastavíte v nabídce **Parametry/ Mzdy/ Parametry zpracování**.



Upozornění: V programu ÚČTO jsou údaje o vyživované manželce pouze informativní a jsou zadávány bez jakýchkoli vazeb. Program STEREO však vyžaduje, aby veškeré údaje o manželce byly zadány i v adresáři firem. Proto je nutno nejprve založit nový formulář v adresáři firem a osob a poté informace z něj převzít do patřičné personální karty.

Majetek

U investičního majetku bude po převodu třeba doplnit **souvztažnosti pro účtování** zařazení, odpisy a popř. i vyřazení příslušného majetku. Podle potřeby doplňte i data a doklady zaúčtování.

Zkontrolujte a doplňte účetní odpisové plány. S výhodou lze využít funkce dostupné pomocí klávesy **F10 – Vytvoření/Úprava odpisového plánu** a funkce **Nastavit zaúčtované odpisy**.