

STEREO - návody a postupy

AUTOMATICKÁ ÚDRŽBA A AUTOMATICKÁ ZÁLOHA DAT



Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa
Hotline STEREO: 487 525 743
487 525 043
Školení: 731 102 712
Obchod: 487 522 449
e-mail: stereo@jezeksw.cz
www.jezeksw.cz

Program STEREO umožňuje externí automatické spuštění údržby či zálohy dat. Použití této funkce je z pohledu uživatele vhodné používat např. v případě síťových verzí, či velkého objemu dat.

Pro korektní provedení obou akcí je nutno upravit soubor **S_UDRZBA.BAT**, který naleznete v adresáři s programem STEREO 17 (obvykle C:\STEREO17).

Automatická údržba

Pro automatickou údržbu dat je nutno zasáhnout do první části zmiňovaného souboru a to tak, že odstraníte případné příkazy **rem** dle následující předlohy (červeně označené příkazy je nutno odstranit).

```
@rem -----  
@rem ---- Udržba dat hlavní nebo naposled spustene firmy ----  
@rem -- Pokud nechcete udržbu provest, doplňte příkazy REM ---  
@rem -----  
rem copy S_UDRZBA.BAT UDRZBA.AUT  
rem set FANDOVBR=80  
rem UFANDC S
```

UPOZORNĚNÍ: Takto spuštěná údržba dat se však provede pouze v datech firmy, která je nastavena jako hlavní nebo byla naposled spuštěna.

Automatická záloha

Automatickou zálohu dat lze provádět na harddisk nebo jiné médium a je možno ji spouštět pro jednu firmu nebo pro více firem zároveň. Chcete-li provádět údržbu dat více firem, je nutno mít je vybrány v nabídce **Ostatní / Zálohování / Hromadná záloha**.

Záloha na pevný disk

```
@rem -----  
@rem ---- Provedení zálohy na pevný disk (HDD) ----  
@rem -- Odstráňte příkazy REM na následujících třech řádcích -  
@rem -----  
rem copy S_UDRZBA.BAT ZALOHA.AUT  
rem set FANDOVBR=80  
rem UFANDC S  
@rem -----
```



Záloha na jiné médium

```
@rem -----  
@rem ---- Provedení jiné zálohy (včetně HDD) ----  
@rem -- Odstráňte příkazy REM na následujících třech řádcích -  
@rem -----  
rem copy S_UDRZBA.BAT ZALOHAI.AUT  
rem set FANDOVBR=80  
rem UFANDC S  
@rem -----
```

Nastavení v operačním systému

Máte-li upraven soubor S_UDRZBA.BAT dle svých potřeb, pak je nutno umístit odkaz na něj např. do nabídky **Start/ Programy/ Ovládací panely/ Naplánované úlohy**.

V okně naplánovaných úloh klikněte na volbu **Přidat naplánovanou úlohu** a po potvrzení tlačítkem **Další** a v následujícím okně klikněte na tlačítko **Procházet** a v seznamu přejděte do složky s programem STEREO 17 (obvykle C:\STEREO17) a vyberte soubor **S_UDRZBA.BAT**.



UPOZORNĚNÍ: Je-li při externě spuštěné záloze nebo údržbě dat zjištěn jakýkoli problém, který vyvolá hlášení na obrazovku, pak operace dále nepokračuje, aby obsluha mohla problém odstranit.