

1

OSTNÁČ

zpravodaj č. 1/2018 pro uživatele
programu STEREO



STEREO 27

NOVÁ VERZE PRO ROK 2018

01 Instalace nového programu STEREO 27

Spuštění instalace STEREO 27

Vlastní průběh instalace

Síťová verze STEREO 27

02 Převod dat z předchozích verzí

Princip převodu dat

Před převodem dat

Vlastní převod dat

03 První spuštění programu

Spuštění pomocí zástupce

Registrace nové verze

04 Akce po převodu dat

Dokončení převodu dat

Kontrola přenesených dat

Nezapomeňte zálohovat

05 UPGRADE 2018

Odstranění zamrzání STEREA na

32bitových systémech Windows

Vzdálená správa pro STEREO 27



1. Instalace programu STEREO 27

„Vážení přátelé, děkujeme vám za důvěru, kterou jste projevili objednááním programu STEREO 27 pro rok 2018. Věříme, že vám nová verze opět usnadní a zpříjemní práci.“

Ing. Tomáš Ježek, zakladatel Ježek software

Spuštění instalace STEREO 27



1. Po vložení CD do počítače se otevře navigace s ikonou **INSTALOVAT**. Klikněte a dále pokračujte pomocí odkazu **Instalovat**.
2. V dialogu zvolte **Spustit** (nebo Otevřít).



Pozor, tlačítko Uložit instalaci programu nezajistí! Instalační program se musí spustit!

3. V závislosti na zabezpečení systému se mohou objevit další okna. I v nich stisknete tlačítko (vyberte volbu) **Spustit** nebo **Ano**.


Ano odpovězte i na výzvu k instalaci **.NET Framework**. Bez ní nebudou fungovat agendy EET a E-podání.

Vlastní instalace

Instalaci provedete Průvodcem...

...v něm tlačítkem **Další** potvrzujete jednotlivé volby. Ve standardních případech není nutno do nabízené konfigurace zasahovat.


Nejprve určujete **cílový adresář** pro STEREO 27.




Obvykle není důvod ho měnit. Pokud se rozhodnete zvolit jiný, zadejte jeho název (včetně označení disku) nebo použijte tlačítko **Procházet**.

Verzi 27 instalujte do nového samostatného adresáře!

Dále volíte název položky v nabídce **Start**, a zde můžete také nastavit, že nechcete vytvářet složku STEREO v nabídce Start.




Pro snadné spuštění potvrďte, že chcete **Vytvořit zástupce na ploše**.




Nezaškrtnete-li tuto volbu, program budete muset spouštět ručně pomocí dávkových BAT souborů.

Průvodce **pozná verzi operačního systému** (32 nebo 64 bitovou verzi) a podle toho tvoří zástupce, který je pro 32 bitový systém standardní a pro 64 bitový systém spouští STEREO v prostředí DosBox.

Další stránka nabízí souhrnné informace. Ještě je možno se vrátit **Zpět** a parametry upravit nebo pokračovat tlačítkem **Instalovat**.



Průběh instalace je zobrazen stavovou lištou. **Dokud nedoběhne do konce a neobjeví se další stránka, instalaci nepřerušujte!**




Úprava konfigurace

Instalace provede také požadované úpravy konfigurace systému pro běh programu. Pravděpodobně máte minulou verzi programu, dá se předpokládat, že systémové parametry (včetně parametru FILES) jsou již nastaveny. Pokud ne, všechno zařídí instalační průvodce.

Síťová verze STEREO 27

Pro správnou funkci síťové verze postupujte podle návodu s názvem **Instalace a nastavení programu STEREO pro síťový provoz**.

Na 64-bitovém systému nelze v DOSBoxu používat síť! STEREO musíte provozovat ve virtuálním prostředí, kde bude nainstalován 32-bitový operační systém se síťovými službami.



„Nevyhovuje-li vám virtuální prostředí, zvažte přechod na program DUEL, který běží v obou verzích systémů Windows bez jakýchkoli omezení a problémů,“ nabízí Mgr. Pavel Löffler, vedoucí vývoje programu DUEL.



2. Převod dat z předchozích verzí STEREO

Převod zkopíruje data do adresáře s novou verzí programu, na původním místě zůstanou nedotčena. Po skončení převodu budou obě verze obsahovat totožná data.

Princip převodu dat

Po instalaci je připraven program **Převod dat do STEREO 27**.

STEREO 27 umí převést data z verzí 22 až 26. Převod ze starších verzí konzultujte s pracovníky hotline!


Před převodem dat

Bezproblémový převod dat ze starších verzí vyžaduje:

1. **Uzavření rozpracovaných dokladů** – převod **nepřebírá** rozpracované doklady v agendách Příjemky, Fakturace, Objednávky apod. Pokud je chcete převést, ukončete je a odešlete do archivů. Zaúčtujte záznamy z agend Banka a Pokladna v rámci Účetnictví tak, aby byly v Účetním deníku.
2. **Údržbu dat** – aby byly veškeré vazby v programu zachovány, doporučujeme provést kompletní Údržbu dat.
3. **Kontrolu Účetního deníku** – pokud nějaké zaúčtování neodpovídá obvyklým případům, může je v hraničních případech převodní program špatně interpretovat a následně i přenést do nové verze. Pro jejich zachycení ještě před převodem, doporučujeme provést Kontrolu účetního deníku, kterou naleznete v nabídce **Ostatní/ Speciality**.
4. **Zálohu dat** – proveďte zálohu dat všech zpracovávaných firem mimo PC (doporučíme CD nebo tzv. USB flash disk).

Vlastní převod

Převodní program spusťte zástupcem **Převod dat do STEREO 27**.



Převodní program obsahuje volby:

- » **Pokyny k převodu dat** – popis doporučených činností.
- » **Výběr minulé verze** – po spuštění se prohledá disk a v případě nalezení předchozí verze STEREA se nabídne seznam, z něhož lze klávesou **Enter** vybrat zdroj k převodu. Vyhledání lze odmítnout a cestu k programu zadat ručně. Pro snazší práci je editační formulář pro zadání cesty podporován klávesou **Tab**. Po jejím stisku vyberte disk, na němž je hledaná verze uložena a v následujícím okně vyberte příslušný adresář. Jeho výběr potvrďte klávesou **Enter**.
Ruční hledání je rychlejší, ale je potřeba znát umístění, odkud mají být data převedena. Cestu k předchozí verzi zjistíte kliknutím pravého tlačítka myši na zástupci a volbou **Vlastnosti**. Na záložce **Zástupce** naleznete tuto informaci v řádku **Spustit v**.
- » **Výběr firem pro převod** – až do zadání správné cesty k programu je nepřístupná. Je-li cesta správně, otevře se seznam firem zpracovávaných v dané verzi. Nastavením výběru na **A - ano** určíte, které z uvedených firem budou do převodu zahrnuty. Ostatní firmy budou vynechány.



2. Převod dat z předchozích verzí STEREO

- » **Parametry převodu** – pro zachování nastavení klávesnice, tiskárny a monitoru v nové verzi stiskněte **Enter** i na řádku Konfiguraci (FAND.CFG, *.INI). Potvrzení převzetí se projeví změnou slova **Ne** na **Ano**. Tak si zajistíte převod nastavení programu i sestav bez nutnosti dalšího ručního nastavování.

Přenést lze i uživatelské sestavy a editační formuláře (**Vlastní sestavy** a **Vlastní formuláře**). Pokud došlo k individuálním úpravám tiskových sestav, nezapomeňte stisknout klávesu **Enter** také na řádku **Vlastní pohledy a sestavy**. Potvrzení převzetí se projeví změnou slova **Ne** na **Ano**.

- » **Spustit převod dat** – tato volba spustí převodní aparát.

Převod dat po souborech

Převod lze provést i po samostatných souborech. Jedná se o operaci pro odborníky (např. při havárii počítače v průběhu

převodu dat), kdy nedojde ke korektnímu dokončení převodu. Tuto nabídku naleznete ve volbě Parametry převodu/ Převod po souborech.

Ano/Ne	
Převod dat po souborech je určen pro IT specialisty. Pokračovat ?	
Převzít také	
Konfiguraci (FAND.CFG, *.INI)	Ne
Vlastní pohledy a sestavy	Ne
Formáty komunikace s bankami	Ne
Převod po souborech	Ne

U souborů jsou uvedeny informace o modulu, ve kterém se nachází, o jeho typu (P - parametrický, C - číselník nebo datový), o fyzickém názvu a příznak, zda byl soubor vybrán.

„Převod dat lze kdykoli spustit znovu a převést dodatečně další firmy. Při opakovaném převodu věnujte pozornost výběru firem. Vyberete-li již jednou převedenou firmu, program přepíše data v nové verzi a vy tak můžete ztratit případné nově pořízené záznamy,“

vyvětluje Jaroslav Scharf, vedoucí Oddělení péče o zákazníky.



3. První spuštění programu STEREO 27

Spuštění pomocí zástupce

Poklepáním na zástupce JežekSW STEREO 27 program spustíte. Ve 32 bitových systémech je zástupce spojen se souborem S.BAT, v 64 bitových se souborem S64.BAT. Budete-li chtít využít jiný BAT soubor, změňte jeho volání ve Vlastnostech zástupce (v nabídce po kliknutí pravým tlačítkem myši na zástupce) v políčku **Cíl**.



Registrace

Po prvním spuštění se na obrazovce objeví formulář pro registraci. Zadejte údaje z registračním lístku, který je součástí dodávky.

Licenční kód je generován na základě jména, názvu firmy, použité licence a počtu počítačů. Proto je třeba tyto údaje zadat přesně podle registračního lístku, a to i v případě, že jsou uvedeny chybně. Při jejich korekci program údaje nepřijme a budete muset celý proces opakovat. Nápravu chyb vyřešte po registraci dodatečně s pracovníky obchodního oddělení.

Údaje lze zadat s diakritikou i bez diakritiky (např. Kriz místo Kříž).

Nevíte jak zadat písmena s diakritikou? Zadejte je bez diakritiky, vraťte se šipkou vlevo tak, aby kurzor blikal pod písmenem. Opakovaným stiskem **F4** dojde k cyklickému zobrazování variant s potřebným diakritickým znaménkem (a > á > ä > atd.)

Po zadání registračních údajů je nutno odsouhlasit licenční ujednání. Pokud tento krok neprovedete, budou registrační informace odstraněny a program zůstane nainstalován pouze jako demoverze.






4. Akce po převodu dat v nové verzi 27

Převodový aparát se snaží převzít data z minulé verze v kompletní a nezměněné podobě. Vzhledem k rozdílům mezi minulou a novou verzí je však třeba věnovat zvýšenou pozornost kontrole dat a nastavení parametrů, především v souvislosti s novou legislativou.

Dokončení převodu dat

Po zadání správných registračních údajů program otevře první převedenou firmu a nabídne dokončení převodu dat této firmy nebo všech převedených firem.



V jednotlivých firmách je na závěr vhodné provést **Kompletní údržbu** dat. V případě síťové verze proveďte na všech stanicích nastavení parametrů v nabídce **Ostatní/ Speciality/ Cesty ke sdíleným datům** a ověřte, zda se data skutečně sdílí.

Při prvním spuštění se kontroluje úplnost přebíraného konfiguračního souboru a dle potřeby se doplní. Kontrolu a případné změny proveďte v nabídce **Ostatní/ Speciality/ Nastavení prostředí**.

Kontrola dat

Po převodu dat zkontrolujte nastavení parametrů a číselníků ve všech modulech programu. Vzhledem k velkému množství změn v nové verzi je třeba provést kontrolu dat. Kontrolu provedete nejlépe porovnáním tiskových sestav z minulé i nové verze programu.

Nejvhodnější sestavy pro jednotlivé moduly jsou:

Účetnictví	Rozvaha a Výsledovka (obě sestavy jsou v nabídce Účetnictví / Přehledy)
Majetek	Seznam majetku (Majetek / Výpisy)
Sklady	Zásoby (Sklady / Přehledy / Zásoby)
Mzdy	Seznam zaměstnanců (Mzdy / Zaměstnanci / Tiskové sestavy) Opis po měsících (Mzdy / Archiv / Tiskové sestavy / Seznam mezd) Mzdový list (Mzdy / Archiv / Souhrnné sestavy / Mzdové listy) Rekapitulace (Mzdy / Archiv / Souhrnné sestavy / Mzdové listy)

Naleznete-li při těchto kontrolách nějaké rozdíly, konzultujte je s pracovníky hotline na 487 714 600.

Převedená data nezapomeňte zálohovat!

Po převodu svá zkontrovaná data nezapomeňte zázalohovat!



Odstranění zamrznutí STEREA na 32bitových systémech

Dochází-li k tomu, že nová verze takzvaně „zamrzne“, můžeme tyto situace eliminovat úpravou vlastnosti zástupce. Určíme, jaké konkrétní jádro procesoru bude pro běh programu využíváno:

1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu pro spuštění programu STEREO 27 a ze zobrazené nabídky vyberte možnost **Vlastnosti**.
2. Po zobrazení informačního okna je na záložce **Zástupce** zobrazen řádek **Cíl**, který obsahuje informace o spouštěném programu.
3. Upravte hodnotu řádku **Cíl** podle svého operačního systému.

Windows 7

Hodnotu údaje **Cíl** v systému Windows 7 upravte následovně:

`C:\Windows\System32\cmd.exe*/C*start*/B*/affinity*1*C:\STEREO27\S.BAT`


Windows 8 / Windows 10

Hodnotu údaje **Cíl** v systému Windows 8 / 10 upravte následovně:

`cmd.exe*/c*start*"STEREO*27"*/affinity*1*"C:\STEREO27\S.BAT"`

Příkazy musí být zapsány přesně takto, včetně uvozovek a oddělovacích mezer, které jsou zde v novinách pro názornost nahrazeny červenou hvězdičkou *.

4. Změny uložte stiskem tlačítka **OK**. Při dalším spuštění programu pomocí jeho ikony již bude využito pouze první jádro procesoru a program by se měl chovat korektně.



Cesta zástupce nemusí nutně končit souborem S.BAT, ale může být použit i SXP.BAT, SLAN.BAT nebo SXPLAN.BAT.

Vzdálená správa pro STEREO 27



Platit za vzdálenou správu 900 Kč za hodinu nebo 1.500 Kč za celý rok? Tato otázka má jednoznačnou odpověď!..



TeamViewer

Snadná vzdálená pomoc bez nutnosti výjezdu.

... v průběhu minulých dvou let si řada uživatelů prakticky ověřila výhody služby **Vzdálená správa paušálem**, kdy pracovníci oddělení technické podpory na dálku přistupují na počítače s programem STEREO a takto řeší konzultace přímo nad programem s vašimi daty.

Hlavní výhody vzdálené správy lze shrnout takto:

- » **Rychlost** – technikovi není třeba zdlouhavě popisovat problém, vše vidí na vlastní oči přímo v programu,
- » **Pohodlí** – nápravu provede technik sám nebo vám ukáže, jak na to a to přímo na vašem počítači,
- » **Efektivita** – řešení vede přímo k cíli, často se odhalí i další souvislosti,
- » **Nižší cena** – nemusíte platit cestovné, ušetříte i čas na telefonu.

Pokud jste si předplatné vzdálené správy neobjednali v rámci upgrade STEREO 27 a máte o něj zájem, kontaktujte obchodní oddělení na telefonním čísle 487 522 449.

Technické a provozní podmínky naleznete na našich stránkách na adrese www.jezeksw.cz/podpora/vzdalena-sprava/.



Jakub Schneider a Jan Šulc během poskytování Vzdálené správy.

„Po dobu používání programu STEREO 27 máte opět k dispozici možnost paušálního předplatného vzdálené správy. Roční částka 1.500 Kč bez DPH umožňuje každodenní připojení technika až na 30 minut. V porovnání s běžnou cenou 900 Kč bez DPH za hodinu je tato nabídka opravdu lukrativní,“

dodává Jaroslav Scharf,
provozní ředitel společnosti Ježek software s.r.o.